

Recept management (Snelmenu Pro)

- OptiMe
- OptiMe met verse melk optie

Inhoud

1. Basis
2. Recept toewijzen aan een schermpositie
3. Recept afstellen
4. Receptnaam aanpassen
5. Canister (ingrediënten) configuratie wijzigen



1. Basis

Open het menu door de oranje toets op het gebruikersdisplay te selecteren.




Als de menu-toets niet zichtbaar is, ontgrendel dan het deurslot om deze te activeren.

Gebruik deze toets om het Operatormenu te openen.



Gebruik pincode 1 1 1 1 1.





Gebruikersdisplay



Hoofdmenu

Selecteer het servicemenu 1.07

Gebruik de pincode 22222




Selecteer 2.01 Recept management.

1. Aan de linkerkant van het recept management scherm kun je een RECEPT (drank) [1] SELECTEREN.
2. Door de POSITIE DISPLAY [2] toets te selecteren, wordt een miniatuur weergave van gebruikersscherm weergegeven. Van hieruit kunt u een geselecteerd recept PROGRAMMEREN, KOPIËREN en VERWIJDEREN.
3. Door de knop SNEL MENU PRO [3] te selecteren, krijgt u toegang tot de belangrijkste instellingen zoals kopvolume, koffiegewicht, pre-infusie, etc. om uw drankje te fine tunen.
4. Gebruik de knop TERUG [4] om terug te keren naar het recept management beeldscherm.



2. Recept toewijzen aan een schermpositie

Gebruik dit scherm om de gewenste recepten toe te wijzen aan de gewenste schermpositie.



- Na het selecteren van de POSITIE DISPLAY toets [2] (zie vorige pagina), wordt een miniatuur van het gebruikersscherm [1] weergegeven, waarop de reeds geprogrammeerde recepten worden weergegeven.

i U kunt overschakelen naar scherm 2 en 3 door horizontaal over het miniatuurscherm te vegen. Op elk scherm kunnen 8 recepten worden geprogrammeerd, in totaal 24.

- RECEPTLIJST: Aan de linkerkant van het scherm worden alle beschikbare recepten weergegeven [2] die kunnen worden aangemaakt met deze machine configuratie. Vind de drank die je nodig hebt door naar beneden te scrollen in de lijst [2]. Vanaf software versie (V1.3.0) lichten de reeds toegewezen recepten **groen** op.

PROGRAMMEER een recept door het uit de lijst te selecteren en op een lege plek (positie) op een van de 3 schermen te drukken. Het recept wordt aan deze positie op het scherm toegewezen.

Het VERPLAATSEN van een recept werkt op dezelfde manier als programmeren. Selecteer het te verplaatsen recept en druk op een lege ruimte (positie) op een van de drie schermen. Het recept wordt verwijderd van de oude schermpositie en toegewezen aan de nieuwe schermpositie.

i Als u een nieuw recept op een receptpositie plaatst waar al een recept stond gaat het oude recept niet verloren. Het kan nog steeds worden geselecteerd uit de lijst aan de linkerkant. Bestaande receptinstellingen van het overschreven recept zijn nog steeds bewaard, het is alleen niet langer toegewezen aan een schermpositie.



- De machinemodelcode bepaalt welke ingrediënten in de machine worden gebruikt.

- Als u geen chocoladerecepten op uw scherm kunt vinden, programmeer dan nog niets! Wijzig eerst de modelcode van de machine. Ga verder met het laatste hoofdstuk in dit document. **5.**

Ingrediëntconfiguratie door de machine-ingredienten voor de instructies te wijzigen.

7. KOPIËREN recept: Selecteer een recept uit de lijst [2] of selecteer een recept op het miniatuurscherm (knoppen) en druk op de KOPIE knop. Druk op een lege ruimte (positie) op een van de drie schermen. Een exacte kopie van het recept wordt vervolgens aan die positie op het scherm toegewezen.

De naam van een gekopieerd recept ziet er als volgt uit: Cappuccino (1), dwz dit is een kopie van het originele Cappuccino-recept. De receptinstellingen van deze kopie kunnen worden gewijzigd, waardoor het een volledig apart recept wordt.

De receptkopie bevindt zich nu ook in de receptenlijst [2], een gekopieerd recept wordt altijd onderaan de receptenlijst [2] toegevoegd.



- Een receptnaam kan worden gewijzigd, ga dan naar hoofdstuk 4. **Een receptnaam wijzigen.**

- Het receptpictogram (symbool) kan niet worden gewijzigd

8. VERWIJDEREN van een recept: Selecteer een recept uit de lijst of selecteer een recept op het miniatuurscherm (knoppen) en druk op de toets VERWIJDEREN [4].



Als u een recept uit het miniatuurscherm verwijdert, gaat het niet verloren. Het kan nog steeds worden geselecteerd uit de lijst aan de linkerkant. Bestaande instellingen van het verwijderde recept worden opgeslagen, alleen is het niet langer toegewezen aan een schermpositie.

9. OPSLAAN toets [5]: Om uw gewijzigde instellingen op te slaan. **Groen**; Instellingen zijn nog niet opgeslagen / **Grijs**: instellingen zijn opgeslagen.



Als u uw gewijzigde instellingen niet opslaat en op de knop **TERUG** klikt, wordt u gevraagd of u zeker weet dat u terug wilt gaan zonder uw wijzigingen op te slaan.




3. Recept afstellen

Scherms 1 van 3

Gebruik dit menu om al uw dranken te verfijnen.

De volgende uitleg zal u helpen om met alle beschikbare instellingen te werken.




1. Instellen van de verhouding koffie / verse melk. Wanneer het melkvolume wordt verhoogd, wordt het zetwater (koffie) automatisch verminderd. Het kopvolume in de beker [4] blijft hetzelfde.



Het volume verse melk is alleen nauwkeurig als het volume van de warme- en de opgeschuimde melk gekalibreerd is. Zie menu 2.00 Ingrediënten management / 2.00.02 Kalibratie ingrediënten / Warme melk en Melkschuim.

SLOT-toetsen   : Alleen als een recept uit drie (3) productstromen bestaat, bijv. Wiener Melange, wat bestaat uit verse melk, chocolade en espresso, kunt u deze SLOT-toetsen gebruiken. Om de verhouding van één van de drie productstromen te wijzigen, kunnen alleen de twee producten met het groene slot  worden gewijzigd. Een product gemarkeerd met een rood slot  is geblokkeerd. Om een dergelijk product te ontgrendelen, moet u op een van de groene productsloten drukken om het te blokkeren. Het rode slot verandert in een groen slot en u kunt uw wijzigingen aanbrengen.



2. Gewichtsinstelling voor gemalen koffie voor koffie blend 1 en 2.



Het weergegeven gewicht is alleen nauwkeurig als de molens gekalibreerd zijn. Zie menu 2.00 Ingrediëntenbeheer / Ingrediënten kalibreren / koffie blend 1/2.

In dit voorbeeld is koffie blend 2 niet actief (donker). Met de fabrieksinstellingen van het recept kunt u ze niet gebruiken. De fabrieksinstellingen kunnen alleen worden gewijzigd in menu 2.03 Receptinstellingen. We raden af om wijzigingen aan te brengen in dit menu zonder de spelregels die daar bij horen te begrijpen!

3. BREWER WACHTTIJD (vertraging) Tijdstelling tussen de afgifte van verse melk en koffie. (Deze functie is alleen interessant voor latte macchiato).

4. KOPVOLUME: Instelling van de inhoud van de beker voor het hele recept.



Verse melkdrank: het weergegeven receptvolume is alleen nauwkeurig als de verse melkvarianties zijn gekalibreerd. Zie menu 2.00 Ingrediënten management / 2.00.02 Kalibratie ingrediënten / Warme melk en melkschuim. Je hebt alleen een maatbeker van max. 250ml nodig om het kalibratieproces te uit te voeren.




Instant melk / chocoladedrank; Door het kopvolume te veranderen, verandert ook elke instant ingrediënt dosering proportioneel mee (als het deel uitmaakt van een recept). De ingestelde hoeveelheid gemalen koffie verandert niet, om overdosering van de brewer cilinder te voorkomen.

5. Markeerlijn die aangeeft op welk scherm u zich bevindt. Swipe over het scherm om het volgende scherm te tonen voor verdere instellingen (zie volgend hoofdstuk).
6. Druk op het TESTRECEPT en **START** uw drankje zonder het menu te verlaten.



De procestimer (zie rode kader) wordt alleen weergegeven tijdens een koffie- en espressorecept.



7. **OPSLAAN** toets: Om uw gewijzigde instellingen op te slaan. Als de **OPSLAAN** toets groen is zijn de instellingen zijn nog niet opgeslagen / Als de **OPSLAAN**-toets grijs is zijn de instellingen zijn opgeslagen.




Als u uw gewijzigde instellingen niet opslaat en op de knop **TERUG** drukt, wordt u gevraagd of u zeker weet dat u terug wilt gaan zonder uw wijzigingen op te slaan JA of NEE.



Scherm 2 van 3

Het tweede scherm geeft u de mogelijkheid om aanvullende instellingen te wijzigen.

 Instellingen kunnen alleen worden gewijzigd als de toetsen helder verlicht zijn.



8. Vertraging tussen de afgifte van warme melk en melkschuim.

 Deze instelling is alleen beschikbaar als het recept twee melkqualiteiten gebruikt.

9. Volume-instelverhouding van warme melk en melkschuim. Als u de warme melk verhoogt, neemt het melkschuim met dezelfde hoeveelheid af en vice versa.
10. De verhouding koffie en heet water instellen (bypass) voor het bereiden van een Amerikano. Let op: deze instelling werkt alleen als de machine is uitgevoerd met een bypass ventiel, dit ventiel is af fabriek optioneel te bestellen. Amerikano = eerst espresso, gevolgd door heet water door de bypass ventiel. LONG BLACK = eerst heet water via de bypass ventiel, gevolgd door espresso.
11. AAN/UIT schakelaar pre-infusie 

UIT: geen waterinfusie in de samengeperste koffiepuik, het zetproces start onmiddellijk.
 AAN: heetwater wordt in de samengeperste koffiepuik geïnfuseerd, het zetproces begint pas nadat de ingestelde PI-pauze is verstreken.

 PI-pauze, de tijd waarin het geïnfuseerde water de koffie eerst doet (voor)wellen voor optimale aroma-extractie.

12. Het totale melkvolume toont de som van warme melk en melkschuim.



De weergegeven hoeveelheid melk is alleen nauwkeurig als beide varianten verse melk gekalibreerd zijn. Zie menu 2.00 Ingrediënten management / 2.00.02 Kalibratie ingrediënten / Warme melk en melkschuim.

Scherf 3 van 3


Het derde scherm geeft je de mogelijkheid om de melktemperaturen die in het recept zijn gebruikt te corrigeren.

13

Temperatuur correctie warme melk

14

Temperatuur correctie melkschuim





13. De temperatuurregeling van de warme melk is alleen gebaseerd op dit recept. Gebruik deze functie alleen als en afwijkende melktemperatuur gewenst is voor dit specifieke recept.

14. De temperatuurregeling van de melkschuim is alleen gebaseerd op dit recept. Gebruik deze functie alleen als en afwijkende melkschuimtemperatuur gewenst is voor dit specifieke recept.


4. Receptnaam aanpassen

Het is mogelijk om de receptnaam van een drank te wijzigen.


In het volgende voorbeeld wordt de naam van het cappuccino-recept gewijzigd in 'Cappuccino Speciaal'.



1. Open het servicemenu en navigeer naar de receptnaam die u wilt wijzigen. 2.02.xx.12 RECEPT NAAM.
2. Kies Naam selectie



3. Er verschijnt een toetsenbord.



4. Voer uw nieuwe dranknaam in.

Er zijn twee oplossingen als de naam te lang is:

- Cappuccino # Special -> gebruik een hashtag (#) en geen spatie tussen woorden. Zie voorbeeld A.
- Cappuccino speciaal -> als er een spatie wordt gebruikt (en geen hashtag #) tussen de woorden, wordt het een lopende tekst, zie voorbeeld B.
- Als u alleen hoofdletters wil typen, dubbelklik dan tweemaal (snel) op de shift toets .

5. Nadat u de nieuwe receptnaam bevestigd heeft, selecteert u 'Aangepast' en bevestigt u met OK.



De standaard receptnaam blijft altijd behouden..

5. Canister (ingrediënten) configuratie wijzigen

De verschillende machinemodellen die zijn gemarkeerd met een *, zijn in de fabriek afgesteld op de canister configuratie zoals aangegeven in de tabel.

Voorbeeld: als u een OptiMe 11 machine zonder verse melk ontvangt, is deze ingesteld op de modelcode **3M 2A** (1x koffie / topping).

De machine is ingesteld voor één (1) ingebouwde koffiemolen en de canister voor instantproducten bevat topping.

Als uw klant geen topping maar instant chocolade wenst, moet u de modelcode wijzigen in **3M 7A** (1x koffie / chocolade).



Als u de modelcode van de machine wijzigt:

- ga naar alle aangepaste receptinstellingen verloren.
- alle dagtellers gaan verloren.
- de taal wordt weer in het Engels weergegeven.

OptiMe model code		Canister configuratie		 Verse melk
	10	1x koffie / -	3M 1A	3M 1M
	11 *	1x koffie / Topping	3M 2A	3M 2M
	11	1x koffie / Schokolade	3M 7A	3M 7M
	12 *	1x koffie / Topping + Schokolade	3M 3A	3M 3M
	12	1x koffie / Topping + Suiker	3M 9A	-
	20	2x koffie / -	3M 4A	3M 4M
	21 *	2x koffie / Topping	3M 5A	3M 5M
	21	2x koffie / Schokolade	3M AA	3M AM
	22 *	2x koffie / Topping + Schokolade	3M 6A	3M 6M
	22	2x koffie / Schokolade + Suiker	3M CA	3MCM

xx* = Standaard model

Ga verder op de volgende pagina

Hoe wijzig je de model code

1. Open het servicemenu en ga naar 2.10 Laad standaardwaarden.
2. Selecteer de OptiMe-modelcode van uw keuze.

SELECTEER MODEL	SELECTEER MODEL
3M 1: bb00	3M 1: bb00
3M 2: bb00	3M 2: bb00
3M 3: bb00	3M 3: bb00
3M 4: bb00	3M 4: bb00
3M 5: bb00	3M 5: MOMENT AUB MODEL WORDT GELADEN
3M 6: bb00	3M 6: bb00
3M 7: bb00	3M 7: bb00
3M 9: bb00	3M 9: bb00
3M A: bb00	3M A: bb00
3M C: bb00	3M C: bb00

3. Het geselecteerde model (3M xx) wordt geladen, alle voorgeprogrammeerde dranken worden op het display ingesteld.

i Als u de modelcode van de machine wijzigt, gaan alle instellingen verloren (inclusief de dagteller) en wordt de displaytaal weer Engels.

SERVICE MENU	
2.00	INGREDIËNT MANAGEMENT
2.01	SNELRECEPT PRO
2.02	RECEPT TOETS INSTELLING
2.03	RECEPT INSTELLING
2.04	INSTELLINGEN
2.05	RESET TELLERS
2.06	SERVICE MANAGEMENT
2.07	HARDWARE TEST
2.08	LOG BESTAND LEZEN
2.09	LOG BESTAND WISSEN
2.10	LAAD STANDAARDWAARDEN ←
2.11	SD/USB - MENU
2.12	WIJZIG SERVICE PINCODE

